Krönt vägval i VIOL 2

Versionsnummer 1.6

Stefan Edén Senast uppdaterad: 2019-11-11





1 Revisionshistorik

Revisionshistoria för handboken Krönt vägval i VIOL 2.

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidfoten uppdateras.

Ändring	Datum	Signatur
Kompletterat beräkna	00400045	
2016.3	2016-09-15	SIED
Uppdaterat för BK4.	2017-06-14	STED
Uppdaterat för Biometria	2019-11-11	STED
	ÄndringKompletterat beräknatransportavstånd med ny bild, release2016.3Uppdaterat för BK4.Uppdaterat för Biometria	ÄndringDatumKompletterat beräkna2016-09-15transportavstånd med ny bild, release2016-09-152016.32017-06-14Uppdaterat för BK4.2017-06-14Uppdaterat för Biometria2019-11-11





Innehållsförteckning

1	Rev	visioi	nshistorik	1
2	Krö	nt v	ägval	4
	2.1	Avs	tåndsberäkning i Viol	4
	2.2	Avs	tåndsberäkning i eget verksamhetssystem	4
	2.3	SNV	/DB (Skoglig Nationell VägDataBas)	4
	2.4	Krö	nt vägval	4
3	Att	anvä	ända Krönt vägval i Viol	5
	3.1	Beh	lörighet	5
	3.2	Mät	tplatsregistret	6
	3.3	Tra	nsportavstånd i virkesorder, flik Transportinformation	7
	3.3.	1	Beräkna avstånd	8
	3.4	Lev	erantörsavdrag i förstaledskontrakt	9
	3.5	Styı	rdata	9
	3.5.	1	Beräkna avstånd1	11
4	Avs	tånd	l i transportredovisning1	12
	4.1	Tra	nsportkontraktet	12
	4.1.	1	BK4-avstånd1	13
	4.2	Att	se använt avstånd1	14
	4.2.	1	Transportorder	14
	4.2.	2	VIS/TIS	14
	4.2.	3	Transport redovisad mätning1	14
	4.2.	4	Förteckning redovisad mätning1	14
5	Avs	tånd	l i råvaruprisräkning1	15
	5.1	Avs	tåndskoder (AvstKod) 1	15
	5.1.	1	BK4-avstånd1	16
	5.1.	2	Exempel avståndskod 2 1	16
	5.1.	3	Exempel avståndskod 4 1	16
	5.2	Till	äggsberäkning, råvaruprisräkning 1	18
	5.2.	1	Att tänka på vid övergång från TrpKm till TrpKmSNVDB 1	18





Krönt vägval i VIOL

Detta är en handbok för dig som ska börja använda Krönt vägval i Viol 2. Genom handboken får du reda på vilka förutsättningar som krävs för att kunna hämta avstånd i virkesordern. Du får också information om hur du kan använda det hämtade avståndet i råvaruprisräkning och transportredovisning.

Den här handboken ger bara information om hur du använder avstånd beräknat genom Krönt vägval. Mer information om virkesorder, prisräkning och transportredovisning hittar du i andra handböcker.

Handboken förutsätter att du är en van användare av VIOL.

Om du har frågor och inte hittar det du söker i handböckerna kan du skicka e-post eller ringa till Biometria support. Mer information om vår support hittar du på Violweb eller www.biometria.se.

E-post: support@biometria.se

Telefon: 010-228 59 00





2 Krönt vägval

Syftet med tjänsten är att kunna göra avståndsberäkningar både i Viol och i eget verksamhetssystem. Ett beräknat avstånd från avlägg till mottagningsplats kan användas i råvaruprisräkning eller i transportredovisning. Ett beräknat avstånd från avlägg till närmsta industri kan användas för transportavdrag i råvaruprisräkning.

2.1 Avståndsberäkning i Viol

Du kan uppdatera din virkesorder med avstånd från Krönt vägval direkt i Viol.

2.2 Avståndsberäkning i eget verksamhetssystem

Ditt system skickar en fråga via ett webservicegränssnitt till Krönt vägval innehållande koordinater för startpunkt och slutpunkt alternativt koordinater för startpunkt och ett mottagningsplatsnummer. Krönt vägval gör sedan en avståndsberäkning från startpunkt till slutpunkt/mottagningsplats. Beräknat avstånd skickas tillbaka till det egna verksamhetssystemet. Även själva vägvalet kan skickas tillbaka vilket gör det möjligt att se föreslaget vägval i eget GIS-system. Se mer i handboken "Krönt vägval via webservice".

2.3 SNVDB (Skoglig Nationell VägDataBas)

SNVDB är en kopia av den Nationella Vägdatabasen (NVDB) anpassad för skogsnäringen. SNVDBs vägnät omfattar samtliga statliga, kommunala och enskilda vägar. I detta ingår även skogsbilvägar. SNVDB uppdateras med färsk data från NVDB fem dagar i veckan.

2.4 Krönt vägval

Krönt vägval är en motståndsinställning som tagits fram i samarbete med Skogforsk. Motståndsinställningen används i tjänsten för att generera vägvalet. Med Krönt vägval menas det kostnads- och miljöeffektivaste vägvalet från upplastningsplats till mottagningsplats för ett transportfordon med last.



3 Att använda Krönt vägval i Viol

Du kan använda tjänsten för att lägga in avstånd på tre ställen i virkesordern, två i transportinformationen och ett i förstaledskontraktet.

Transportavståndet i transportinformationen används i första hand i transportredovisningen som betalningsgrund till transportföretaget. Informationen kan också användas för beräkning av tillägg eller avdrag i råvaruprisräkningen.

Leverantörsavdraget i förstaledskontraktet används för att ta fram avstånd från ett avlägg till närmsta godkända mottagningsplats för massavedssortiment. Avståndet används sedan vid prisräkning i råvaruled för att beräkna transportavdrag mot leverantören. Detta är ett avdrag som används för att leverantören inte ska betala för en onödigt lång transport.

3.1 Behörighet

För att kunna använda tjänsten i Viol krävs en behörighet som läggs på huvudkod och internt nummer. För internt nummer kan du välja ***** om det gäller hela organisationen, eller 1****, 12*** eller liknande för delar av en organisation. Kontakta Biometrias Support för att beställa behörighet till tjänsten.





3.2 Mätplatsregistret

För att kunna beräkna ett avstånd till en mottagningsplats så måste koordinater finnas angivna i mätplatsregistret. VMF ansvarar för att lägga in dessa koordinater.

I mätplatsregistret kan du se dessa koordinater. Gå in under tjänster i menyraden, välj mätplats och sedan mätplatsinformation. Öppna den mätplats du är intresserad av och välj fliken avl.plats. I fälten MPL mätbrygga finns koordinaterna till mätbryggan. Vid en avståndsberäkning till en mottagningsplats används mätbryggans koordinater.

Om det finns avlastningsplatser med mer än 0,5 km avstånd till mätbryggan finns det inlagt kompletterande avstånd i fältet Avstånd från MPL (km). Detta kompletterande avstånd syns i fältet tillägg i virkesorderns transportinformation och kan användas i råvaruprisräkning och transportredovisning.

Koordinaterna för avlastningsplatserna används normalt inte vid avståndsberäkningar.

ätplai amn:	ts: 29120 Vmf: 02 Mätplatstyp: 9 S HUSUM T	ortiment:	Makuleringso	Ma <u>k</u> ulera	
Ī	Avl.plats Kontakter Barkfunktion	MAS	<u>V</u> rakgräns	<u>D</u> iametertabell <u>S</u> STE	Y SD <u>C</u>
				ApulD: JPI04	
MPL Avlas	mälbrygga: <u>Syd-Nord (XI) Väst-Öst (YI)</u> 7030839 1667438 tningsplatser:			ÄndrDatum: 200908	331
MPL Avlas Nr	mälbiygga: <u>Syd-Nord (X1 Väst-Öst (Y1</u> 7030839 1667438 thingsplatser: Benämning	Syd-Nord (X)	Väst-Öst (Y)	AndrDatum: 200908	331
MPL Avlas <u>Nr</u>	mätbrygga: Syd-Nord (X) Väst-Öst (Y) 7030839 1667438 tringsplatser: Benämning Vedgården Husum	Syd-Nord [X] 7028453	Väst-Öst (Y) 1668480	Avstånd från MPL [km] 4	331
MPL Avlas Nr 0 1 1 1	mälbiygga: Svd-Nord (X) Väst-Öst (Y) 7030839 1667438 tringsplatser: Benämning Vedgården Husum Gideåbacka	Syd-Nord [X] 7028453 7030791	Väst-Öst (Y) 1668480 1664659	Avstånd från MPL (km)	331
MPL Avlas Nr 0 1 1 2 1	mätbrygga: <u>Svd-Nord (X1) Väst-Öst (Y1)</u> 7030839 1667438 trningsplatser: Benämning Vedgården Husum Gideåbacka Dombäck	Syd-Nord [X] 7028453 7030791 7031381	Väst-Öst (Y) 1668480 1664659 1666968	Avstånd från MPL (km) Avstånd från MPL (km) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	331
MPL Avlas Nr 1 2 3	mätbiygga: <u>Svd-Nord (X1) Väst-Öst (Y1)</u> 7030839 1667438 trinigsplatser: Benämning Vedgården Husum Gideåbacka Dombäck	Syd-Nord [X] 7028453 7030791 7031381	Väst-Öst M 1668480 1664659 1666968	Avstånd från MPL (km) • 4 4 4	331
MPL Avlas Nr 1 2 3 4 5	mätbiygga: <u>Syd-Nord (X1) Väst-Öst (Y1)</u> 7030839 1667438 Itningsplatser: Benämning Vedgården Husum Gideåbacka Dombäck Västanå Saktröle	Syd-Nord [X] 7028453 7030791 7031381 7035241 7042887	Väst-Öst M 1668480 1664659 1666968 1661005 1872799	Avstånd från MPL [km] Avstånd från MPL [km]	331
MPL	mätbrygga: <u>Svd-Nord (X)</u> <u>Väst-Öst (Y)</u> 7030839 1667438 tringsplatser: Vedgården Husum Gideåbacka Dombäck Västanå Saluböle	Syd-Nord [X] 7028453 7030791 7031381 7035241 7042887	Väst-Öst M 1668480 166459 1666968 1661005 1672799	Avstånd från MPL (km) • 4 4 4 4 12 17	331

Koordinater och kompletterande avstånd för en mätplats.

Bra att veta:

Det går inte att beräkna avstånd till utländska mottagningsplatser då det inte finns vägdata annat än i Sverige. Rekommendationen är att lägga MPL mätbryggakoordinaten på gränsen till Sverige och lägga in ett kompletterande avstånd för sträckan gränsen till mottagningsplatsen för respektive avlastningsplats. Befraktare och transportföretag måste vara överens om att detta blir det prisgrundande avståndet, även om den aktuella transporten sker en annan väg.



3.3 Transportavstånd i virkesorder, flik Transportinformation

Öppna den virkesorder du vill jobba med. Under fliken transportinformation finns fyra fält för transportavstånd, TrpKm och TrpKmSNVDB samt TrpKm-BK4 och TrpKmSNVDB-BK4.

Fälten TrpKm och TrpKm-BK4 kan användas för att med hjälp av prioritering i råvaruprisräkning och transportredovisning styra bort från avstånden i fälten TrpKmSNVDB och TrpKm-BK4.

De avstånd som hämtas via tjänsten läggs i TrpKmSNVDB eller TrpKmSNVDB-BK4 beroende på inställning. Dessa fält går inte att uppdatera manuellt. Eventuellt kompletterande avstånd till avlastningsplats enligt mätplatsregistret syns i fältet Tillägg.

För att lägga in transportavstånd i virkesordern används knappen Transport Avstånd. Detta kräver dock att vissa förutsättningar är uppfyllda.

🔊 Virkes																					_ 🗆 ×
Virkesorde	Viklesoder, 94081015 TEST SKOGDATA DRIVHI Generation 02 Viklesoderansvarig: 06990 00132																				
	Einstaledikontrakt Iransportinformation Märinformation Allistiediskegja Allmärt							t													
*Status	Radn	SSTE	Sortiment	*Msl	Kvant	*TFtag	IntNr	T	tag klartext		*Mottagare	"Mottpl	Mottpl klartext	Läge	TrpKmSNVDB	Tilägg	TrpKm	TrpKmSN	VDB-BK4	TrpKm-BK4 4	Tillägg/Avdrag
	00			55	0	89885		TRANSPOR	ITFÖRETAG	i (TEST)				X							
	01	011	SÅGT Tall								74705-00000	595000	SDC MÄTPL								Transportorder
	02	012	SÅGT Gran								74705-00000	595000	SDC MÄTPL								
	03	071	STAMBL Tall								74705-00000	595000	SDC MÄTPL								⊻ältlapp
	04	091	KNIVF Tall								74705-00000	595000	SDC MÄTPL								
	05	100	MAV Barrträd								78018-82000	299990	MST985								Transport
	ne	102	MAY/Gran		2						70010 00000	20000n	LICTOOK								Avstånd
									the Line	rad 00					×						 Kartreferenssystem
Läge		Läge	srad klartext	K	artblad	Syd-Non	Väst	-Öst Vägs	ta			_									SWEBEF99 -
1	Bakom sl	ogen				6095031	2317	32	Läge	Ant.Val	tor Kvant *	Msl		0	кІІ						
2					-		-		1		0		=								
3														Avi	xyt						
4													Ē								
5													_	H	Mp						
		_			_		_		-												
										_		_		_							

Transportinformation i virkesordern.

För att kunna beräkna avstånd krävs följande i virkesordern:

- Att mottagningsplats finns angiven på aktuell rad eller rad 00.
- Att koordinater finns angivna på lägesrad 1.
- Att läge skall vara 1 på aktuell rad eller rad 00.

Bra att veta:

- För de koordinater som läggs in på lägesraden sker en rimlighetskontroll när du sparar virkesordern. Det sker en ytterligare kontroll när du beräknar avstånd att koordinaterna inte ligger mer än 300m från en väg.
- Koordinaterna kan anges i kartreferenssystem SWEREF99 eller RT90. När du lagt in koordinater kan du se den andra sortens koordinat genom att välja i rullisten.
- Det går att byta kartreferenssystem, men enbart från RT90 till SWEREF99.





3.3.1 Beräkna avstånd

När du tryckt på knappen Transportavstånd får du upp fönstret "Radval för avståndsberäkning" där du kan göra några olika val.

Alla rader eller Rad – Här väljer du om du vill ställa avståndsfråga på alla virkesorderrader eller en rad/flera rader. För att välja flera rader trycker man ned Ctrl samtidigt som man markerar radnumren.

Motståndsinställning – Det finns för Krönt vägval möjlighet att beräkna avståndet baserat på sommar-eller vinterväglag. Vinterinställningen tar hänsyn till vinterkungörelsen som gäller för de fyra nordligaste länen i Sverige. Enligt vinterkungörelsen så klassas vissa vägar om från BK2 till BK1 under vinterhalvåret.

Val av vikt – Har väljer du vilken fordonsvikt du vill ha som inparameter till avståndsfrågan. Om Standard (64 ton) väljs så sker ruttning enligt dagens regelverk för ruttoptimering. Om något av alternativen BK4 (74 Ton),

BK1 (64 Ton), BK2 (51,4 Ton), BK3 (37 Ton) eller Tom (20 Ton) väljs så sker ruttning strikt efter de vikt/tryckbegränsningar som finns på vägar och broar. Exempelvis så erhålls inget avstånd om startpunkten ligger på BK2 väg och frågan ställs med typbilen BK1(64 ton), dvs lagliga ruttförslag ges utifrån vald typbil. Om du väljer BK4 (74 Ton) kommer avståndet att läggas i fältet TrpKmSNVDB-BK4.



När du sedan trycker på OK så skickas avståndsfrågan till avståndstjänsten.

Bra att veta:

Du kan beräkna både ett BK4-avstånd och ett annat avstånd då de läggs i olika fält. Vilket som används i transportredovisning beror på vägstandard och transportörens maxvikt. 🛞 BIOMETRIA

2019-11-11

3.4 Leverantörsavdrag i förstaledskontrakt

För att lägga in avstånd i förstaledskontraktet används knappen Avstånd Leverantörsavdrag. Detta kräver dock att vissa förutsättningar är uppfyllda:

- Att mottagningsplats finns angiven.
- Att sortiment finns angivet.
- Att styrdata finns inlagt för förste köparen.
- På transportfliken:
- Att koordinater finns angivna på lägesrad 1.
- Läge skall vara 1 på aktuell rad eller rad 00.

3.5 Styrdata

Gå in under tjänster i menyraden, välj virkesorder och sedan styrdata leverantörsavdrag. Ett fönster öppnas där du kan skapa styrdata d.v.s. ange vilka massavedssortiment som kan köras till vilka mottagningsplatser.

Styrdata for	avstån	d for le	verantors	avdrag 1				X
Köpare:								
Intnr intervall	1 2 3 4 5		Fr.o.m II	ntnr T.o.m				
Godkända SSTE		SSTE	*Mottpl	Mottpl klartext	HkodRef	IntnrRef	Ref klartext	<u> </u>
/Mottagningspl	1							
	3	<u> </u>						
	4	-						
	6							
	7							
	8							
	10							•
ÄndrDatum:								
Any ID:								

I det här fönstret kan du skapa styrdata för avstånd leverantörsavdrag.

Fyll i de uppgifter du vill registrera. De obligatoriska fälten är rödmarkerade i bilden ovan.



Bra att veta:

- I fältet köpare anger du huvudkoden för köparen i första affärsledet.
- För varje huvudkod går det att registrera flera internt nummer-intervall. För att skapa styrdata för ett internt nummer-intervall måste du markera aktuellt internt nummer-intervall. Förflytta sedan markören till rätt sortimentsrad i aktuellt internt nummer-intervall med hjälp av musen eller tab-tangenten.
- I fältet sortiment går det att fylla i *-tecknet. Tecknet står för en valfri siffra eller bokstav. Om du t.ex. anger sortiment 10** för mottagningsplats 39675 kan alla sortiment som börjar på 10 gå mot den mottagningsplatsen.
- Observera att en angiven siffra eller bokstav inte prioriteras framför
- *-tecknet när avstånd för leverantörsavdrag ska tas fram. Exempel: En virkesorderrad har sortiment 103. I styrdata finns sortiment 10** angivet på en rad med mottagningsplats 39675 och sortiment 103* angivet på en rad med mottagningsplats 54635. Virkesorderraden kommer att få träff på båda raderna i styrdata och välja den mottagningsplast som är närmast avlägget. Det innebär att om avståndet är kortast till mottagningsplats 39675 så kommer det avståndet att användas vid beräkning av leverantörsavdrag.
- Mottagningsplatsens klartext visas när styrdata sparas.
- Istället för mottagningsplats går det att referera till ett annat företags styrdata. Ange huvudkod i fältet HkodRef. Observera att det krävs en fullmakt från det företag vars huvudkod du anger.

När du har fyllt i de uppgifter som ska registreras, spara genom att trycka på knappen spara i verktygsfältet.



3.5.1 Beräkna avstånd

Öppna den virkesorder du vill jobba med. Under fliken förstaledskontrakt finns två fält för transportavstånd, TrpKmS och TrpKmSSNVDB.

Fältet TrpKmS kan användas för att med hjälp av prioritering i råvaruprisräkning styra bort från avståndet i TrpKmSSNVDB.

🦏 Vir	rkesor	rder För	etag 1														X
Virkesc	Virkesorder: 101126388 ULLA R3 TEST Generation: 06 💌 Virkesorderansvarig: 108990 100000																
E	örstal	ledskontr	akt	Ĩ	Transportinfor	mation	ľ	M	ätinformati	on	ľ	Affärsled	lske <u>d</u> ja	ľ	Aļln	nänt	
Kontra	aktsnr:	089901		TEST	ENERGI TVÅ S	ST	KontrGen:	15	▼ HKc	dS: 08990	н	KodK: 08990					
Säljare	e: [08990 00	0000 E	LISABET	H TESTARE		Köpare:	08990	00000	SDC EK FÖ	ΪR		Veder	ag: [Industrimätni	ng 💌	
Intrr2/	/lev: [000899	T	ESTADR	ESS		Interntnr 2:			VIOL-TEST	ſ		Avver	kningsform:	Avverknings	form okänd	-
OrgNr	: [OrgNr:			SKEPPAR	PLA'	TSEN 1	Trädå	deriån:	Trädålder ok	änd 💌	
TeleN	r. [TeleNr:	060-1	68600	851 83 S	UND	SVALL					
Öpper	n säljare	e: 🗖	k	Contraktsp	period	-	Följdrutinko	od									
Aktör	Uppd.:		-	From:	20070101		 Köpare: 	J				-					
Bokf.å	i. I			Tom:	20081231	-			L	ertinering:	<u> </u>				-1		
Sal(7)	Kop: I	01 101					Valuta	CEV	- V	'irket märkt:				Avstånd			
Urspru	ing:	3 LevVirke		Unitualui			valuta.		c)mbud:			leve	rantorsavdra	4		
Uppdr	ag: [0	K	lontraktar	nsv: 08990 0	0000	Signatur:	I	A	inv ID:	SDC	CULLU					
LKF:	[999999					Status:		ă,	indrDatum:	200	8-02-24 11:51					
Radn	SST	E PKod	PrisÅr	PrisPer	*Mottagare	*Mottpl	Mottpl kl	artext	KontrPlist	KontrPris	typ	*PnormMottpl	TrpKmS	TrpKmSNV) Tillägg	TrpAvdr	^
00					08990-00000										_		
01	8503				•					_					_		_ []
02	8400				-				_								- 11
03	0001				•												- 11
04	6393									-							+
06	6490				-				1								Ţ
4															1		

Tryck på knappen avstånd leverantörsavdrag för att ta fram avstånd.

De avstånd som hämtas via tjänsten läggs i TrpKmSSNVDB. Detta fält går inte att uppdatera manuellt. Eventuellt kompletterande avstånd till avlastningsplatsen enligt mätplatsregistret syns i fältet tillägg. Uppgifter om närmsta godkända mottagningsplats visas i fälten PnomMottpl,

Bra att veta:

• Om du ändrar uppgifter i styrdata för leverantörsavdrag måste du öppna virkesordern och trycka på knappen avstånd leverantörsavdrag, för att ta fram nya avstånd för leverantörsavdrag.

Krönt vägval i VIOL 2



4 Avstånd i transportredovisning

Vilket avstånd som används i transportredovisningen styrs av avståndsprioriteringen i transportkontraktet. Vid en övergång till att använda Krönt vägval-avstånd måste nya kontrakt skapas för att ändra avståndsprioriteringen.

4.1 Transportkontraktet

Du kan välja mellan tre olika avstånd:

- KröntVägval detta ger avståndet mellan avläggets koordinat och mätbryggans koordinat (hämtas från TrpKmSNVDB i virkesordern).
- KröntVägval+verkl.avlastn.plats detta ger avståndet mellan avläggets koordinat och mätbryggans koordinat (hämtas från TrpKmSNVDB i virkesordern) plus eventuellt kompletterande avstånd till avlastningsplats (hämtas från mätplatsregistret). Uppgift om avlastningsplats hämtas från mätningen.
- KröntVägval+avlastn.plats 0 detta ger avståndet mellan avläggets koordinat och mätbryggans koordinat (hämtas från TrpKmSNVDB i virkesordern) plus eventuellt kompletterande avstånd till avlastningsplats 0 (hämtas från mätplatsregistret).
- KröntVägval (ej samlast) detta är lika som Krönt Vägval, men hoppas över i prioriteringen om mätningen är samlastad.
- KröntVägval+verkl.avlastn.plats (ej samlast) detta är lika som Krönt Vägval+verkl.avlastn.plats, men hoppas över i prioriteringen om mätningen är samlastad.
- KröntVägval+avlastn.plats 0 (ej samlast) detta är lika som Krönt Vägval+avlastn.plats 0, men hoppas över i prioriteringen om mätningen är samlastad.



Exempel på avståndsprioriteringar:

모 Transportkontrakt befraktare 1		_ <u> </u>
TRKnr: 101243329434532 Testkontrakt		Gen: 00 💌
Allmänt	<u>P</u> risräkning	Debitering
Sortimentstyp:	Avståndsprioritet	
Inmätt sortiment	 1 Trpkm justerad 2 Trpkm uitk operator 	P <u>r</u> ioritera
Lastarkontroll:	3 KröntVägval	
Fel Rad FK	Lägg till	
	Ta bort	

Prioritering utan kompletterat avstånd.

Transportkontrakt befraktare 1		×
Allmänt	Pristäkning	<u>D</u> ebitering
Sortimentstyp: Inmätt sortiment Lastarkontroll: Fel Rad FK	Avständsprioritet	vlastn.plats

Prioritering med kompletterat avstånd till verklig avlastningsplats.

<mark>s:::</mark> Transportkontrakt befraktare 1		
TRKnr: 101243329434532 Testkontrakt		Gen: 00 💌
Almänt	<u>P</u> risräkning	
Sortimentstyp: Inmäit sortiment Lastarkontroll: Fel Rad FK	Avständsprioritet Tripkm justerad Zi Tripkm virkesorder 3 KröntVägval+avlastn.	plats 0

Prioritering med kompletterat avstånd till avlastningsplats 0.

Rekommenderat är att lägga prioriteringen så att det går att lägga in temporära ändringar på enskild mätning (Trpkm Justerad) eller för virkesorderrad (Trpkm virkesorder). Det går naturligtvis att lägga till andra avstånd i prioriteringen också, exempelvis LKF-avstånd eller avstånd från mätningen.

4.1.1 BK4-avstånd

Avstånd i virkesorders fält TrpKmSNVDB-BK4 och TrpKm-BK4 kommer att användas istället för avstånd i virkesorders fält TrpKmSNVDB och TrpKm om vägstandard position 1 i mätning eller virkesorder är lika med 4 och transportörens maxvikt > 64 ton.



4.2 Att se använt avstånd

4.2.1 Transportorder

Finns idag med på transportorder i Viol.

4.2.2 VIS/TIS

Det finns idag inget stöd för att se vilket avstånd som har använts i transportredovisningen i VIS och TIS.

4.2.3 Transport redovisad mätning

Under fliken volymer och värden går det att se vilket avstånd som använts i transportredovisningen och var det kommer från.

Befraktare 1 06440 26060 STORA ENSO SKOG	_	
Ansvarigt transportföretag 87688 00000 KJELLBERGS LOGISTIK & TEK		
Utförande transportföretag	Utförande trans	portör
87688 00000 KJELLBERGS LOGISTIK & TEK	8768803	TREAN
Lastare	PrisgrTrpKm 135	Prisgrundande avstånd KröntVägval+verkl. avlastn.plats

Transportprisgrundande avstånd.

4.2.4 Förteckning redovisad mätning

För att kunna se var avståndet kommer från så måste valet Visa klartexter i urvalsbilden vara markerat.

Status	
Transportprisräkn	ad
C Larmad	Ŧ
C Enkel larmlista	¥
C Alla	
Datum Gen	Vikt Total C Tara C Last
	Visa <u>k</u> lartexter
	🦵 Visa datum för efterkontro

Markera för att se var avståndet kommer ifrån.

I resultatbilden kan du sedan se vilket avstånd som använts och var det kommer från.



Prisgr avstånd	Prisgr TrpKm
KV+v.avlpl	133
KV+v.avlpl	110

Avstånd från avståndstjänsten med kompletterande km.

Tänk på att Förteckning redovisad mätning inte är ett verktyg för uppföljning och att sökningar på stora datumperioder kan ta tid.

5 Avstånd i råvaruprisräkning

Vilket avstånd som används i råvaruredovisningen styrs av avståndskoder i råvaruprislistan. Vid en övergång till att använda Krönt vägval-avstånd måste aktuella prislistor gås igenom.

5.1 Avståndskoder (AvstKod)

Avståndskoden i prislistan visar varifrån uppgift om väglängd skall hämtas.

- 1. Av mätaren inrapporterad väglängd.
- 2. I fältet "TrpKmS" som anges i förstaledskontraktet eller i avsaknad av denna angivelse hämtas uppgift från avståndstabell. "TrpKmS" avser avstånd mellan leverantör och närmaste mottagningsplats vid industri som tar emot aktuellt sortiment.
- 3. I fältet "TrpKm" som anges i virkesorderns transportflik eller i avsaknad av denna angivelse hämtas uppgift från avståndstabell. "TrpKm" avser avstånd mellan leverantör och den mottagningsplats vid industri där virket verkligen mäts in.
- 4. I fältet "TrpKm" som anges i virkesorderns transportflik eller i avsaknad av denna angivelse, km som anges i fältet "TrpSNVDB"+ Tillägg mot aktuell avlastningsplats, eller i avsaknad av denna hämtas uppgift från avståndstabell som avser avstånd mellan leverantör och den mottagningsplats vid industri där virket verkligen mäts in.
- 5. Lika som 4:an men: "TrpKmSNVDB"+ Tillägg mot avlastningsplats 0 används (i st f 4:ans aktuella avlastningsplats).
- 6. I fältet "TrpKmS" som anges i förstaledskontraktet eller i avsaknad av denna angivelse, km som anges i fältet "TrpKmSNVDB"+ Tillägg, eller i avsaknad av denna angivelse hämtas uppgift från avståndstabell. "TrpKmS" avser avstånd mellan leverantör och närmaste mottagningsplats vid industri som tar emot aktuellt sortiment.
- 7. I fältet "TrpKmS" som anges i förstaledskontraktet eller i avsaknad av denna angivelse hämtas uppgift från avståndstabell. Funktionen syftar till att ge alternativa styrningar avseende trädslag i avståndstabell.



5.1.1 BK4-avstånd

Avstånd i virkesorders fält TrpKmSNVDB-BK4 och TrpKm-BK4 kommer att användas istället för avstånd i virkesorders fält TrpKmSNVDB och TrpKm om vägstandard position 1 i mätning eller virkesorder är lika med 4 och transportörens maxvikt > 64 ton.

5.1.2 Exempel avståndskod 2

Om prislistan innehåller AvstKod 2, ser den ut så här:

Inm	ätta si	ortiment i j	prisark 15											S
100,101,102,103,105,10M,130,131,132,133,135,152											*	Γ		
Beg	ränsn	iingar												
<u> </u>														
	<u>B</u> e	egränsnin	gar	Ge	enerellt) A	vstå <u>n</u> d		<u>D</u> ime	ension		jängdko	orrektion	
F	<u>B</u> e	egränsnin;	gar	Ge	enereļļt) A	vstå <u>n</u> d		<u>D</u> ime	ension		_ängdko	orrektion	
	<u>B</u> e Rad	egränsnin; Term	gar *Kla	Ge	enerejit Termv	A arde	vstå<u>n</u>d *AvstKod	Km from	<u>D</u> ime Km tom	ension Pris fast	Pris/km	_ängdko *MSL	orrektion *Kvanttyp	s
	<u>B</u> e Rad 00	egränsnin Term	gar ×Kla	Ge	merejit Termv	A ärde	vstå<u>n</u>d *AvstKod	Km from	<u>D</u> ime Km tom	ension Pris fast	Pris/km	angdko *MSL 55	orrektion *Kvanttyp N	s
	<u>B</u> e Rad 00 01	egränsnin Term	gar *Kla	Ge	enerejit Termv	A ärde	vstå <u>n</u> d *AvstKod 2	Km from 0	Dime Km tom 150	ension Pris fast	Pris/km -0,18	₌ängdko ×MSL 55	orrektion *Kvanttyp N	s
	<u>B</u> e Rad 00 01	egränsnin, Term	gar *Kla	Ge	nere <u>l</u> it Termv.	À ärde	vstå <u>n</u> d *AvstKod 2 2	Km from 0 151	<u>D</u> ime Km tom 150 999	Pris fast -27,00	Pris/km -0,18	_ängdko *MSL 55	*Kvanttyp N	, s

Detta innebär att mätningen bär med sig information från förstaledskontraktets kolumn TrpKmS och använder den km vid sökning av pris.

LKF:	22	8106 SELÂNGER	Status:		ÄndrDatum:	2009-08-31
Radn	SSTE	Transportkostnad	TrpAvgift	Fria Termer	*PnormMottpl	TrpKmS
00		•			12312	120
00	100					

Mätning som mäts mot en virkesorder med ett förstaledskontrakt som ser ut enligt ovan får ett avdrag med 18 öre * 120 km * akt volym. Hade km-angivelsen varit över 150 km, hade transportavdraget blivit 27 kr * aktuell volym.

5.1.3 Exempel avståndskod 4

Om prislistan innehåller AvstKod 4, kan den se ut så här:

Prisark:	06 trpavdrag titta på snvdb	-		Textk	.od: 451 Tr	ansportavd	rag		
Inmätta	Inmätta sortiment i prisark 06						S	ortgrp	⊢SST kl
011							<u></u>		• Av
Begrän	sningar								L
		<u> </u>							
		•							
Avstån	dsrelaterat t/a								
Rad	Term	Termvärde	*Avst- kod	Km from	Km tom	Pris fast	Pris/km	*MSL	*Kvant- typ
00			4					55	N
01				1	999	-10,00	-1,00		





En mätning som mäts mot en virkesorder innehållande transportavstånd enligt nedan:

	🖏 Virkesorder Företag 2											
Virkesorder: 80123880			80	Gener	ation: 06	• Vir	kesordera	ansvarig: 03	131 21614			
ſ	<u>F</u> örstaledskontrakt *Status Radn SSTE		itrakt	<u>I</u> ransportinformation	Iransportinformation Mätinformation				Affärsledske <u>d</u> ja			
l			SSTE	Befraktare klartext	BefKoder	Läge	PKodT	ViaPunkt	TrpKmSNVDB	Т		
l		00		HOLMEN SKOG AB LJUSDAL		X						
l	Makulerad	23	152									
l	Klar	24	011						085			
	Makulerad	25	01M									
	Let a las las las las las las las las las l								I I			

Kommer att få ett avdrag med 85 km*1 kr* aktuell volym + aktuell volym*10 kr.

Om det i mätplatsregistret finns kompletterande avstånd inlagt till avlastningsplatsen, så räknas det avståndet också med vid prisräkning med AvstKod 4.

Om prislistan har AvstKod 4 och båda fälten (TrpKmSNVDB och TrpKm) har avstånd ifyllda, kommer TrpKm-avståndet att användas. På detta vis går det att styra bort ifrån avståndet från avståndstjänsten.

*Status	Radn	SSTE	ViaPunkt	TrpKmSNVDB	TrpKm
	00				
Klar	24	011		085	080

Virkesorder med avstånd i både TrpKmSNVDB och TrpKm.

Så här ser mätningen ut, med 85 km hämtat från virkesordern (TrpKmSNVDB) och kompletterande 100 km hämtat från mätplatsinformationen.

Nr	Benämning	Syd-Nord (X)	Väst-Öst (Y)	Avstånd från MPL (km)
0				
1				
2				
3		6837183	1568216	100
4				

Sammanlagt blir alltså avståndet 185 km.

Rnr: 80080313 Makulerad	Ge	n: 00 SST:	— к:Г	Led: 1 Msl:	Inmätt mått	tslag 💌 _{MS:} 1 Ved	erlagsmätnir	ig 🔻
<u>V</u> olym,värde	ĪD	D <u>I</u> ravdata		<u>S</u> tockdata		<u>K</u> valitetsförd.	- Y	Kvalitetsgraf
Leverantör								
VATTENFALL SERVICE NO)RD C/O HÅKAN I	HÖGLUND	Lev		Telefon	N. 15	1	
	851 74 SUND	SVALL	140	283		Mi <u>n</u> ID		
UpplDatum Levkod Ursprung Uppd LevÅr Virkesorder Certifiering [20090507 [0] [3] Leveransvirke [0] [80123880 [0] [1]								
Virkesorderdatum Mätda 20071102 2009	atum Kollektiv 0501	Period Motta	gningsplats 03 IGGESU	NDS SÅGVEF	łK			
Sortiment	Kvalitet 0	FV m3t pb	ton	Netto	Vr/Avdr	PKvant	Apris	Kronor
0110 SÅGT TALL	OB			m3f ub		Prislista:	I144-L8	
011 SÅGT TALL	0 EJ KL	10,3	6 6,4	9 6,78	0,00	6,78 m3fub	600,00	4068
Summa		63 10,7	6 6,4	9 6,78	0,00			4068
451 Transportavdrag				6,78			m3f	-1322

Och så här ser mätningen ut med 80 km hämtat från virkesordern (TrpKm):

451 Transportavdrag	6,78	m3f -610



5.2 Tilläggsberäkning, råvaruprisräkning.

I råvaruprisräkning kan transportprissättningen redovisas som en transportkostnad på en egen rad i redovisad mätning, alternativt som ett osynligt tillägg i grundpriset.

Det kan lösas så här:

Avståndsrelaterat t/a										
Rad	Term	Termvärde	*Avst- kod	Km from	Km tom	Pris fast	Pris/km	*MSL	*Kvant- typ	
00										1
01		0-9 20080801-20081231		 0 0	999 0	22,97	0,57	70	В	
02	 037 Inmätt/omräknad kvalitet 119 Avlämningsdatum	0-9 20090101-20091231		 0 0	999 0	21,48	0,53	70	в	
03	 119 Avlämningsdatum	20080801-20091231		0	999	20,40	0,50	55	в	

I detta exempel tittar prisräkningen enligt AvstKod 3 på avståndet i fältet TrpKm i virkesordern*0,57 kr*ton i mätningen samt 22,97kr * ton. Beroende på vilken textkod det är i prisarket redovisas summan antingen på en egen rad i redovisad mätning eller bakas in i grundpriset för aktuellt sortiment.

Om man i detta exempel vill titta på TrpKmSNVDB istället bör man byta ut avståndskod till 4.

5.2.1 Att tänka på vid övergång från TrpKm till TrpKmSNVDB

Vid en övergång till att använda Krönt vägval-avstånd (TrpKmSNVDB) bör en genomgång av aktuella prislistor ske. Avståndskod 3 ska bytas ut mot 4, så att mätningen i första hand tittar på TrpKm och i avsaknad av den tittar på TrpKmSNVDB och i avsaknad av den hämtas avstånd från avståndstabell i Viol. Gör ett nytt prisark i prislistan och begränsa det att gälla fr.o.m. aktuellt datum, när virkesordern börjar uppdateras med TrpKmSNVDB.