



Funktionsbeskrivning för Transportansvarig Råvarupart PI 20

Versionsnummer 1.0

Senast uppdaterad: 2022-01-20

Revisionshistorik

Revisionshistoria för dokumentet.

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidhuvudet uppdateras.

Version	Ändring	Datum	Signatur
1.0	Dokumentet skapad	2022-10-20	SAAM

Innehåll

1. <u>Transportansvarig Råvarupart</u>	3
1.1 <u>Introduktion</u>	3

1. Transportansvarig Råvarupart

1.1 Introduktion

Vad är en Funktionsbeskrivning?

Funktionsbeskrivningar är tydliga, korta och koncisa beskrivningar för nya funktioner i en release. Syftet med funktionsbeskrivningar är att tydliggöra användandet av funktionen i VIOL 3.

Beskrivning

Transportansvarig råvarupart har nu tillgång till samt visas på Transportinstruktionen. Den aktör som är transportansvarig råvarupart på det systemskapade transportunderlaget kan nu:

- Se det systemskapade Transportunderlaget i klienten.
- Kan vara mottagare av integrationen Befraktarunderlag.
- Kan ta rollen som Transportunderlagsansvarig och i klienten skapa användarskapade transportunderlag.
- Kan ta rollen som Transportunderlagsansvarig och kan integrera in användarskapade transportunderlag.
- Kan se de användarskapade Transportunderlagen där man är Transportansvarig råvarupart.

Rollen Transportansvarig råvarupart sätts automatiskt lika med Destineringsansvarig och är ofta det företag som ansvarar för planering och beordring av transporter. Det är inte ovanligt att det är samma aktör som befraktaren. Transportansvarig råvarupart är möjlig att ändra vid skapande av användarskapade transportunderlag.

Det företag som är ansvariga för råvaran är också ibland ansvarigt för väglagret. Ett viktigt sätt att snabbt kunna minska väglagret i systemet är att prenumerera på Transportuppgifter där åkarens uppskattade kvantitet finns.

Därför behövs Transportuppgifter kunna integreras ut till Transportansvarig råvarupart. Eftersom Transportansvarig råvarupart inte är del i transportaffären men är involverad i själva transportbeordringen ska den parten endast få se transportaffärsled 1. Detta gäller båda i klient och integration ut.

Transportansvarig råvarupart kan hittas på leveransen i det valda Transportunderlaget.

Den part som är Transportansvarig råvarupart på det Transportunderlag som "väljs" på enskild leverans är mottagare av integrationen ut av Transportuppgifter. Den parten ska kunna se transportuppgifter i redovisad mätning.

Den Transportansvariga råvaruparten ska aldrig ha tillgång till värdeberäkningar i rollen som Transportansvarig råvarupart. Däremot om aktören är en del i transportaffären, i en annan roll, ex.vis Befraktare så är det befraktarens behörigheter som styr vad man får se.